


Активация и деактивация


После завершения установки программного комплекса «Взлет СП» следует выполнить активацию одной из его лицензий: демонстрационной (ограниченной по времени и количеству обслуживаемых приборов) либо коммерческой.

Активация демонстрационной лицензии возможна с использованием программного электронного ключа. Активация коммерческой лицензии – с использованием либо аппаратного, либо программного электронного ключа.

Деактивация (удаление) лицензии должна выполняться перед изменением конфигурации ПК, форматированием либо заменой носителей информации, а также перед обновлением (сменой) операционной системы.

Активация демонстрационной лицензии

 Щелкнуть мышкой по команде главного меню **Справка / О программе**. Далее, в открывшемся диалоговом окне **О программе** щелкнуть мышкой по кнопке **< Активировать лицензию >**. Откроется диалоговое окно **Активация лицензии**:



Активация лицензии

Выбор действия

Выполнить запрос активации лицензии:

Демонстрационная лицензия

Выберите этот пункт, если Вы хотите активировать демонстрационную лицензию, которая позволяет в течение 6 месяцев осуществлять доступ к 5 приборам, требующим коммерческой лицензии.

Ваше имя или наименование организации:

Адрес электронной почты:

Контактный телефон:

Коммерческая лицензия

Выберите этот пункт, если Вы приобрели лицензию Взлет СП и получили по электронной почте код для ее активации.


Введите код активации:


Завершить запрос активации через электронную почту



Укажите путь к файлу: Обзор...

Далее > Отмена

По умолчанию переключатель установлен перед параметром **Демонстрационная лицензия**.


 Заполнить все доступные поля (**Ваше имя или наименование организации, Адрес электронной почты, Контактный телефон**) и нажать кнопку **< Далее >**. В рабочей области диалогового окна **Активация лицензии** сменится индикация: будет предложено выполнить активацию лицензии одним из двух способов:



-  **Активировать через сеть Интернет;**
-  **Активировать через электронную почту.**

Дальнейший порядок действий зависит от выбранного способа активации.


Выбран способ «Активировать через сеть Интернет»

 Нажать кнопку **< Далее >**. Активация лицензии произойдет автоматически. Если при этом не возникло ошибок, то начнется отображение окна с сообщением об успешном завершении активации:



✓... Нажать кнопку < **Готово** >. Окно **Активация лицензии** закрывается.

✓... Щелкнуть мышкой по команде главного меню **Справка / О программе**.
Откроется диалоговое окно **О программе**, в котором можно ознакомиться с информацией о текущей лицензии ПРК:





В области **Сведения о лицензии** содержится следующая информация:


- номер лицензии установленного ПО;
- номер обновления;
- установленный режим работы приложения;
- количество приборов, которое может быть программно подключено к ПРК;
- количество приборов, программно подключенных к ПРК в настоящее время;
- дату окончания подписки.

При помощи кнопки  возможно выполнить обновление данных, содержащихся в области **Сведения о лицензии**.


Выбран способ «Активировать через электронную почту»


 ... Нажать кнопку < **Далее** >. В рабочей области диалогового окна **Активация лицензии** начнется отображение данных для отправки запроса на активацию лицензии:



 ... Нажать кнопку < **Отправить запрос** >. Произойдет переход в соответствующее диалоговое окно почтового клиента. Содержимое запроса активации будет автоматически вставлено в шаблон подготовленного к отправке электронного письма. Ввести в шаблон письма недостающие данные и отправить его.

Также возможно нажать кнопку < **Скопировать в буфер обмена** >, самостоятельно вставить скопированный фрагмент в шаблон электронного письма и отправить его.


 ... Получить по электронной почте файл активации лицензии и сохранить его на диске ПК.

 ... Вызвать диалоговое окно [Активация лицензии](#), установить переключатель перед параметром **Завершить запрос активации через электронную почту** и, нажав кнопку < **Обзор** >, указать путь к сохраненному на диске ПК файлу активации. Активация лицензии будет завершена.

Активация коммерческой лицензии


Активация коммерческой лицензии с использованием аппаратного ключа происходит автоматически после его установки в USB-разъем на корпусе ПК.


Для активации коммерческой лицензии с использованием программного ключа следует в диалоговом окне [Активация лицензии](#) установить переключатель перед параметром **Коммерческая лицензия**, и заполнить поле **Введите код активации**:





Порядок дальнейших действий такой же, как и при [активации демонстрационной лицензии](#).

Деактивация демонстрационной лицензии

 Щелкнуть мышкой по команде главного меню **Справка / О программе**. Далее, в открывшемся диалоговом окне **О программе** щелкнуть мышкой по кнопке **< Удалить активацию >**. Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение выполняемых действий:



 Для подтверждения выполняемых действий нажать кнопку **< ОК >**. Откроется диалоговое окно с сообщением о завершении выполняемой операции:



Деактивация коммерческой лицензии

Для деактивации коммерческой лицензии достаточно извлечь аппаратный ключ из разъема ПК либо выполнить те же действия, как и при деактивации демонстрационной лицензии.